Cubase Pro 8/Artist 8 からの新機能

CUBASE PRO8 Advanced Music Production System

CUBASE ARTIST8 Music Production System

目り

1	作曲をサポートする機能
1	コードパッド
1	新しいコードアシスタントモード (近接モードは Cubase Pro 8 のみ)
2	(点) こう
5	機能メニュー(Functions Menu) 進備
7	千冊 コードアシスタント
, 10 14	コードパッドにコードを割り当てる コードパッドを移動またはコピーす
· · ·	a
14	コードを再生または録音する
10	コードバッドの設定 - リモードコノ
19	トロール(Remote Control) コードパッドの設定 - プレーヤー
	(Players)
23	コードパッドの設定 - パッドレイア
24	フト(Pad Layout) コードパッドのプリセット
25	コードパッドからイベントを作成す る
26	豊富なソフトウェアシンセサイザー
27	プラグインマネージャー
27	「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウ
30	ドック可能なインストゥルメント

ラックと MediaBay

31	スタジオクオリティの編集 /
	ミキシング機能

- 31 VCA フェーダー (Cubase Pro 8 のみ)
- 39 ダイレクトルーティング (Cubase Pro 8 のみ)
- 39 ウインドウ操作性の向上
- 40 トラックリストとインスペクター
- 40 トラックリスト
- 43 インプレイスレンダリング
- 43 ASIO-Guard 2
- 44 MIDI テンポ検出
- 44 バージンテリトリー
- 45 チェンネルストリップ EQ の向上
- 46 波形メーター (Cubase Pro 8 のみ)
- 47 充実のエフェクト

47

53

56

- Quadrafuzz v2
 - MultibandCompressor
- MultibandEnvelopeShaper MultibandExpander
- 58 MultibandExpar61 VST Bass Amp

作曲をサポートする機能

コードパッド

Cubase 7 から搭載された「コード機能」がさらに便利に進化。1 オクターブ 分のパッドに任意のコードを割り当てて、MIDIトラックやコードトラックの 入力に使用できる便利なパッドを実装しました。転回形やオリジナルのボイ シングも簡単に割り当てることができ、MIDIトラックとコードトラックの両 方を録音可能にしてレコーディングすれば、コードボイシングと同時にコー ドネームを記録することも可能です。

×	Plano Player - C0 - C1 - C2 - C2	L&&J&,&JL&&J&&JL&&J&
e	A7 ^{AV} B7 ^{AV}	
• •		
_	C Dmin Emin F	G7 Amin

新しいコードアシスタントモード (近接モードは Cubase Pro 8 のみ)

直前のコードを考慮してその場所に適したコード進行を提案してくれるコー ドアシスタント機能がさらに進化。近接コードと五度圏のコードパレットが 追加され、実際にサウンドを聴きながら理論的に破綻しないコードを視覚的 に選択することができます。選択したコードは前述の新機能「コードパッド」 にも直接アサインすることもできます。



コードパッドを使用すると、コードを演奏したり、コードのボイシングやテ ンションを変更したりできます。ハーモニーとリズムの観点で、コードト ラック機能より遊び感覚かつ自然な方法でコード進行を組み立てられます。

以下のことが可能です。

- MIDI キーボードを使用してリアルタイムにコードを再生できます。
- MIDI トラックやインストゥルメントトラック、あるいはコードトラック 上で、MIDI イベントとして演奏を録音できます。

補足

MIDI キーボードを接続およびあらかじめ設定しておく必要があります。

コードパッドのゾーン

「プロジェクト」ウィンドウの下部に表示されるコードパッドのゾーンには、 コードパッドの操作に必要なすべての機能があります。

コードパッドのゾーンを開くには、以下のいずれかの操作を行ないます。

- 「プロジェクト (Project)」>「コードパッド (Chord Pads)」を選択します。
- MIDI トラックまたはインストゥルメントトラックを選択し、インスペク ターの「コード (Chords)」セクションを開いて、「コードパッドのゾー ンを表示 / 非表示 (Show/Hide Chord Pads Zone)」をオンにします。



コードパッドのゾーンには、以下のコントロールがあります。



(7)89101

- 1) 「コードパッドのゾーンを閉じる (Close Chord Pads Zone)」 コードパッドのゾーンを閉じます。
- 「現在のプレーヤー (Current Player)」
 現在のプレーヤーが表示されます。また、別のプレーヤーを選択できる メニューが開きます。

3) 「コードパッド」

各コードパッドには、コードを1つ割り当てることができます。割り当 てを変更するには、コードパッドの左端の「Open Editor」コントロー ルをクリックします。

4) 「キーボード」

コードパッドをトリガーしたときに再生されるキーが表示されます。 キーボードをズームイン / ズームアウトするには、キーをクリックして 上下にドラッグします。キーボードをスクロールするには、キーをク リックして左右にドラッグします。

5) 「トリガーキー」

キーボード上で青色に強調表示されたキーは、コードパッドをトリガー するための MIDI キーボードのキーに対応します。トリガーキーは、 コードパッドの「設定」の「リモートコントロール (Remote Control)」 タブで設定できます。

6) 「ボイシング / テンション / 移調のリモート範囲」

キーボード上で緑色に強調表示されたキーは、パッドのボイシング、テ ンション、および移調設定を変更するための MIDI キーボードのキーに 対応します。これらのリモートキーは、コードパッドの「設定」の「リ モートコントロール (Remote Control)」タブで設定できます。

 「コードパッドのリモートコントロールを有効化 / 無効化 (Activate/Deactivate Remote Control for Chord Pads)」

コードパッドのリモートコントロールの有効化 / 無効化を切り替えま す。コードパッドのリモートコントロールを無効にした場合、MIDI キー ボードでパッドをトリガーできなくなります。

8) 「機能メニュー (Functions Menu)」

コードパッドの特定の機能および設定を含むメニューが開きます。

9) 「コードパッドのプリセット (Chord Pads Presets)」

コードパッドおよびプレーヤーのプリセットを保存または読み込みできます。

10) 「Chord Assistant を表示 / 非表示 (Show/Hide Chord Assistant)」

コードアシスタントの表示 / 非表示を切り替えます。コードアシスタントには、起点コードとして指定したコードに合うコードの提案が表示されます。

11) 「設定を表示 / 非表示(Show/Hide Settings)」

コードの設定の表示 / 非表示を切り替えます。プレーヤー、パッドレイ アウト、およびリモート割り当てを変更できます。

関連リンク

16 ページの「コードパッドの設定 - リモートコントロール (Remote Control)」 20 ページの「プレーヤーとボイシング」 コードパッドのコントロール

コードパッドのコントロールを使用して、コードパッドを編集できます。

 コードパッドのコントロールを表示するには、コードパッドにマウスを 載せます。



1) 「ボイシングインジケーター」

コードに使用されているボイシングが表示されます。ボイシングインジ ケーターは、コードパッドの水平方向のズームレベルが高い場合にのみ 表示されます。

2) 「Open Editor」

コードパッドに割り当てるコードを選択できる「**コードエディター**」が 開きます。

3) 「コードボイシングの予測変換の基準コードに設定 /Chord Assistant の起 点として使用 (Adaptive Voicing Reference/Use X as Origin for Chord Assistant)」

アクティブなコードパッドがコードボイシングの予測変換の基準コード に設定されている場合、コードパッドの枠線が薄い緑色になります。他 のすべてのコードパッドのボイシングは、その基準コードのボイシング にしたがい、基準から大きく離れないように設定されます。

コードパッドがコードアシスタントの起点に設定されている場合は、枠 線が緑色になります。このコードパッドは、コードアシスタントウィン ドウで提案の起点として使用されます。

4) 「割り当てコード」

コードパッドに割り当てられたコード記号が表示されます。各コード パッドには、コードを1つ割り当てることができます。割り当てられた コードの名前が長すぎてコードパッドに表示できない場合、名前に下線 が付き、完全なコード名はツールチップに表示されます。

5) 「AV (コードボイシングの予測変換を有効にする)/L (ロック)」

初期設定では、すべてのコードパッドのコードボイシングの予測変換は 有効になっています。その場合、コードパッドに「AV」記号が付きま す。ただし、パッドのボイシングを手動で変更した場合、「コードボイ シングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」がオフになります。 「L」記号は、コードパッドの編集がロックされていることを示します。

- 6) 「ボイシング (Voicing)」 コードパッドに別のボイシングを設定します。
- 「テンション (Tensions)」
 コードのテンションを追加または削除します。

コードパッドのコンテキストメニュー

- 「Chord Assistant の起点として使用 (Use X as Origin for Chord Assistant)」
 現在のパッドのコードをコードアシスタントの起点に設定します。
- 「MIDI 入力からコードをパッドに割り当て (Assign Pad from MIDI Input)」
 MIDI キーボードのキーを押して、コードを割り当てできます。
- 「ロック (Lock)」
 コードパッドの編集をロックします。
- 「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」
 現在のパッドを、コードボイシングの予測変換の基準コードに設定します。これによって、後続のパッドのボイシングが、基準コードのボイシングから大きく離れないように自動的に設定されます。コードボイシングの予測変換の基準コードに設定できるパッドは1つのみです。
- 「コードボイシングの予測変換の基準コードに設定 (Adaptive Voicings Reference)」

コードボイシングの予測変換の基準コードに再設定します。

「パッドの割り当てを解除 (Unassign Pad)」
 現在のパッドのコードの割り当てを解除します。

機能メニュー (Functions Menu)



- 「ボイシングインジケーターを表示 (Show Voicing Indicators)」
 各コードパッドのいちばん下に表示されるボイシングインジケーターの オン / オフを切り替えます。
- 「コードトラックからパッドを割り当て (Assign Pads from Chord Track)」
 コードトラックのコードイベントを、コードトラック上と同じ順序で
 コードパッドに割り当てます。複数回発生するコードイベントは、1回だけ割り当てられます。
- 「ミュージカルグリッドに再生をスナップ (Snap Playback to Musical Grid)」

トリガーしたコードパッドの再生を、次の小節 / 拍の位置まで遅らせま す。これは、アルペジエーターやパターンプレーヤーを使用する場合に 便利です。

- 「すべてのパッドを移調 (Transpose All Pads)」
 設定した移調値だけ、すべてのコードパッドを移調します。
- 「すべてのパッドをロック (Lock All Pads)」
 すべてのコードパッドの編集をロックします。
- 「すべてのパッドのロックを解除 (Unlock All Pads)」 すべてのコードパッドのロックを解除します。
- 「すべてのパッドの割り当てを解除 (Unassign All Pads)」
 すべてのパッドのコードの割り当てを解除します。

準備

コードパッドを使用する前に、MIDIトラックまたはインストゥルメントト ラックを追加し、トラックにインストゥルメントを読み込み、コードパッド のゾーンを開いておく必要があります。

前提

MIDI キーボードを接続および設定しておきます。

手順

- 「プロジェクト (Project)」>「トラックを追加 (Add Track)」>「インス トゥルメント (Instrument)」を選択します。
- 「インストゥルメントトラックを追加 (Add Instrument Track)」ダイアロ グで、インストゥルメントを選択して「トラックを追加 (Add Track)」を クリックします。 選択したインストゥルメントが読み込まれたインストゥルメントトラックがプ ロジェクトに追加されたら、コードに適したサウンドを選択します。
- 3. インストゥルメントトラックで、「録音可能 (Record Enable)」をクリックします。
- 4. 「プロジェクト (Project)」>「コードパッド (Chord Pads)」を選択し、 「プロジェクト」ウィンドウの下部に「コードパッドのゾーン」を表示 します。

結果

コードパッドをクリックするか、MIDIキーボード上の割り当てキーを押して、 コードパッドに割り当てられたコードをトリガーできます。

コードアシスタント

コードアシスタントを使用すると、あるコードを次のコードの提案の起点と して使用できます。コードアシスタントは、曲のコード進行を作る際に、正 しいコードを探す手助けをしてくれます。

 コードパッドのゾーンの左にある「Chord Assistant を表示 / 非表示 (Show/Hide Chord Assistant)」をクリックして、コードアシスタントを 開きます。







コードアシスタントには、2つのモードがあります。

- コードアシスタント 近接 (Proximity)
- コードアシスタント 五度圏 (Circle of Fifths)

以下の方法で起点コードを定義する必要があります。

 起点として使用するコードが割り当てられたコードパッドを右クリック して、「Chord Assistant の起点として使用 (Use X as Origin for Chord Assistant)」を選択します。

コードアシスタントに、後続のコードの提案が表示され、それらをコード パッドに割り当てることができます。

コードアシスタント - 「近接 (Proximity)」モード (Cubase Pro 8 のみ)

コードアシスタントの「近接 (Proximity)」モードでは、一連のハーモニック 法則を使用して、起点コードに合うコードが提案されます。

コードアシスタントの中央下の起点コードが中心音を表わします。提案コードがこのコードから離れるほど、関係が複雑になります。提案コードはトラ イアドまたは4声コードになります。



提案コードを再生するには、コードをクリックします。

直近にクリックした3つの提案コードの枠が強調表示されます。

次の未割り当てコードパッドに提案コードを割り当てるには、提案コードを右クリックして、「コードパッドへ割り当て (Assign to Pad)」を選択します。

提案コードをコードパッドにドラッグアンドドロップすることもできま す。

 次の未割り当てコードパッドに提案コードを割り当て、そのコードを後 続のコードの起点として使用するには、提案コードを右クリックして、 「コードパッドへ割り当てたあと、5 度圏の起点とする (Assign to Pad and Use as Origin)」を選択します。

補足

•

「近接 (Proximity)」モードは、コードトラックのコードアシスタントでも使用 できます。

コードアシスタント - 「五度圏 (Circle of Fifths)」モード

コードアシスタントの「**五度圏 (Circle of Fifths)**」モードでは、五度圏でコードがインタラクティブに表示されます。

コードアシスタントでは、五度圏でコードがインタラクティブに表示されま す。

現在のキーを定義する起点コードが、コードアシスタントの中心に表示され ます。そのキーの主音())が、中央上に表示されます。外側の円には、5度の 間隔の順に12個のメジャーコードが表示されます。

内側の円には、対応する平行調のマイナーコードが表示されます。

現在のキーのコードには、ローマ数字のスケール度数が付きます。これらの コードを使用すると、典型的なコード進行を作れます。ただし、別のコード を使用してクリエイティブ性の高いコード進行を作ることもできます。



コードを再生するには、コードをクリックします。
 直近にクリックした3つのコードの枠が強調表示されます。

- 次の未割り当てコードパッドにコードを割り当てるには、コードを右ク リックして、「コードパッドへ割り当て (Assign to Pad)」を選択します。
 提案コードをコードパッドにドラッグアンドドロップすることもできます。
- 次の未割り当てコードパッドに提案コードを割り当て、そのコードを後 続のコードの起点として使用するには、コードを右クリックして、 「コードパッドへ割り当てたあと、5度圏の起点とする (Assign to Pad and Use as Origin)」を選択します。

補足

「五度圏 (Circle of Fifths)」は、コードトラックのコードアシスタントでも使用 できます。

コードパッドにコードを割り当てる

一部のコードはコードパッドにあらかじめ割り当てられています。ただし、 独自のコードを割り当てることもできます。

コードパッドへのコードの割り当てには、以下を使用します。

- 「コードエディター」
- ・ コードアシスタント 近接 (Proximity)
- ・ コードアシスタント 五度圏 (Circle of Fifths)
- MIDI キーボード
- コードトラックのコードイベント

あらかじめ割り当てられたコードを上書きしたり、以下の方法ですべての コードパッドの割り当てを解除して、一から割り当てることもできます。

 コードパッドのゾーンの左にある「機能メニュー (Functions Menu)」を 開き、「すべてのパッドの割り当てを解除 (Unassign All Pads)」を選択し ます。

コードエディターを使用してコードを割り当てる

特定のコードパッドに割り当てるコードがすべてわかっている場合、「**コード** エディター」を使用できます。

手順

- 1. コードパッドの左端にマウスポインターを合わせて、「Open Editor」コントロールをクリックします。
- 「コードエディター」で、コード定義ボタンを使用して、ルート(根音)、 コードタイプ、テンション、およびベース音を指定します。 新しいコードが自動的にトリガーされ、試聴できます。

コードアシスタント - 「近接 (Proximity)」モードを使用してコードを割り当 てる

後続のコードを探す起点として使用するコードがある場合、コードアシスタント-「近接 (Proximity)」モードを使用できます。

手順

 起点として使用するコードパッドを右クリックして、「Chord Assistant の起点として使用 (Use X as Origin for Chord Assistant)」を選択します。



コードアシスタントが開きます。また、コードパッドの枠の色が変わり、割 り当てられたコードが起点として使用されることが示されます。

 コードアシスタントで、コード記号をクリックして、対応するコードを トリガーします。

提案コードが中心音の起点コードから離れるほど、関係が複雑になります。

コードアシスタントからコードパッドにコードをドラッグアンドドロップして、コードを割り当てます。

補足

後続に未割り当てのコードパッドがある場合、コードアシスタントでコード を右クリックして、「コードパッドへ割り当て (Assign to Pad)」を選択すること もできます。これによって、コードが次に空いているパッドに割り当てられま す。 コードアシスタント - 「五度圏 (Circle of Fifths)」モードを使用してコードを 割り当てる

> コード進行の起点として使用するコードがあるが、コード進行の作り方がわ からない場合、コードアシスタント - 「五度圏 (Circle of Fifths)」モードを使用 できます。

手順

 起点として使用するコードパッドを右クリックして、「Chord Assistant の起点として使用 (Use X as Origin for Chord Assistant)」を選択します。



コードアシスタントが開きます。また、コードパッドの枠の色が変わり、割 り当てられたコードが起点として使用されることが示されます。

2. 「**5th**」をクリックして、「五度圏 (Circle of Fifths)」モードに切り替えま す。

起点コードが中央に表示され、スケールに属するコードが上に表示されます。 数字は、コードのスケール度数を示します。これは、コード進行を作る際に役 立ちます。

- 3. コードアシスタントで、コード記号をクリックして、対応するコードを トリガーします。
- コードアシスタントからコードパッドにコードをドラッグアンドドロップして、コードを割り当てます。

補足

後続に未割り当てのコードパッドがある場合、コードアシスタントでコード を右クリックして、「コードパッドへ割り当て (Assign to Pad)」を選択すること もできます。これによって、コードが次に空いているパッドに割り当てられま す。 MIDI キーボードを使用してコードを割り当てる

特定のパッドに割り当てるコードがわかっている場合、MIDI キーボードを使用できます。

前提

MIDI トラックまたはインストゥルメントトラックを選択しておきます。

手順

 新しいコードに使用するコードパッドを右クリックし、「MIDI 入力から コードをパッドに割り当て (Assign Pad from MIDI Input)」を選択しま す。

コードパッドの枠の色が変わり、録音可能であることが示されます。

MIDI キーボードで、割り当てるコードのキーを押します。
 コードとボイシングがコードパッドに割り当てられ、コードを試聴できます。

補足

「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」の設定によっ て、割り当てたボイシングが変わる可能性があります。そのため、特定のパッ ドのボイシングを保持したい場合は、コードパッドを右クリックして、コンテ キストメニューから「ロック (Lock)」を選択します。

関連リンク

20 ページの「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」

コードトラックからコードを割り当てる

コードトラックのコードイベントをコードパッドに割り当てることができま す。

手順

 コードパッドのゾーンの左にある「機能メニュー (Functions Menu)」を クリックし、「コードトラックからパッドを割り当て (Assign Pads from Chord Track)」を選択します。
 コードパッドにすでにコードが割り当てられている場合、すべての割り当てが 上書きされる旨を示す警告メッセージが表示されます。

結果

コードイベントが、コードトラック上と同じ順序でコードパッドに割り当て られます。

補足

コードトラックに複数回発生するコードイベントは、1回だけ割り当てられま す。

コードパッドを移動またはコピーする

2つのパッド間でコードの割り当てを入れ替えたり、特定のコードと設定をあるパッドから別のパッドにコピーしたりできます。

- 2つのパッド間でコードの割り当てを入れ替えるには、一方のコード パッドをクリックして、もう一方のコードパッドにドラッグします。
 ドラッグ時に、入れ替え先のコードパッドの枠の色が変わります。別の パッドにドロップすると、コードの割り当てが入れ替わります。
- あるコードパッドのコードの割り当てを別のコードパッドにコピーする には、[Alt]/[Option] を押しながらコードパッドをクリックし、別のコー ドパッドにドラッグします。

ドラッグ時に、入れ替え先のコードパッドの枠の色が変わります。別の パッドにドロップすると、最初のパッドの割り当てがドロップ先のコー ドパッドにコピーされます。

補足

コードパッドを移動またはコピーすると、コードとその設定(「**コードボイシ** ングの予測変換の基準コードに設定(Adaptive Voicings Reference)」は除く) が移動またはコピーされます。

コードを再生または録音する

MIDI キーボードでコードパッドを再生する

前提

MIDI キーボードを接続および設定しておきます。

手順

- 「プロジェクト (Project)」>「トラックを追加 (Add Track)」>「インス トゥルメント (Instrument)」を選択します。
- 「インストゥルメントトラックを追加 (Add Instrument Track)」ダイアロ グで、VST インストゥルメントを選択します。
- 「トラックを追加 (Add Track)」をクリックします。
 選択した VST インストゥルメントが読み込まれたインストゥルメントトラック がプロジェクトに追加されます。
- 4. インストゥルメントトラックで、「録音可能 (Record Enable)」をクリックします。

- 5. 「プロジェクト (Project)」>「コードパッド (Chord Pads)」を選択し、 「プロジェクト」ウィンドウの下部に「コードパッドのゾーン」を表示 します。
- 6. MIDI キーボードでいずれかのキーを押して、コードパッドに割り当てら れているコードをトリガーします。

関連リンク 16 ページの「コードパッドの設定 - リモートコントロール (Remote Control)」 19 ページの「パッドのリモート範囲を変更する」

MIDI トラックまたはインストゥルメントトラックでコードを録音する

MIDI トラックまたはインストゥルメントトラックで、コードパッドでコード をトリガーしてコードを録音できます。この場合、録音はいつでも再生また は編集できます。

前提

MIDI キーボードを接続および設定し、コードパッドのゾーンを開いて設定し ます。また、プロジェクトにインストゥルメントトラックまたは MIDI トラッ クを追加して、VST インストゥルメントを読み込みます。

手順

- インストゥルメントトラックで、「録音可能 (Record Enable)」をクリックします。
- 2. 「トランスポート」パネルで、「録音 (Record)」をオンにします。
- 3. MIDI キーボードで、コードパッドをトリガーするキーを押します。

補足

他のコードの再生または録音に割り当てられていないキーを使用してください。

結果

トリガーしたコードがトラックに録音されます。ノートイベントは、ピッチ に応じて別々の MIDI チャンネルに自動的に割り当てられます。たとえば、ソ プラノボイスに対応するノートイベントは MIDI チャンネル 1、アルトは MIDI チャンネル 2、のように割り当てられます。

タスク終了後の項目

たとえば、「キーエディター」のコード編集機能を使用して、録音した MIDI パートを微調整できます。また、「MIDI」>「パートを分解 (Dissolve Part)」 を選択して、録音したコードをピッチ / チャンネルで分解することもできま す。

コードトラックでコードを録音する

トリガーしたコードをコードトラックに録音できます。これによって、たとえばリードシートのコードイベントを簡単に作れます。

前提

MIDI キーボードを接続および設定し、コードパッドのゾーンを開いて設定し ます。また、インストゥルメントトラックまたは MIDI トラックを追加して、 VST インストゥルメントを読み込みます。

手順

- インストゥルメントトラックで、「モニタリング (Monitor)」をオンにします。
- 「プロジェクト (Project)」>「トラックを追加 (Add Track)」>「コード (Chord)」を選択してコードトラックを追加します。
- 3. コードトラックのインスペクターで、「録音可能 (Record Enable)」をク リックします。
- 4. 「トランスポート」パネルで、「録音 (Record)」をオンにします。
- 5. MIDI キーボードで、コードパッドをトリガーするキーを押します。 補足

他のコードの再生または録音に割り当てられていないキーを使用してください。

結果

コードイベントがコードトラックに録音されます。

補足

録音したコードイベントは、コードパッドで再生したものと異なる場合があります。これは、コードトラックのボイシング設定がコードパッドのボイシングと異なるためです。

コードパッドの設定 - リモートコントロール (Remote Control)

コードパッドの「設定」の「リモートコントロール (Remote Control)」タブ では、デフォルトのリモートコントロールの割り当てを変更できます。

 コードパッドのゾーンの左にある「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」をクリックし、「リモートコントロール (Remote Control)」 タブを開きます。

1	2 3)			(4)	56
			Players	Pad Layout	Remote Control	
	Deads Remote Range	Range Start: C1	Range End: B1 븆		O MIDI Learn	Latch Chords
ĕ	Voicings c	Previous: C2	Next: C#2 븆	Modifier: Controller 🔻 1 🛊	MIDI Learn	Activate
2	Tensions c	Less: D2	More: D#2 ϟ	Modifier: Controller 🔻 16 🛊	MIDI Learn	
Ť	Transpose C	Down: E2	Up: F2 🕇	Modifier: Pitchbend T	MIDI Learn	

- 「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」
 コードパッドの設定を開きます。
- 2) 「パッドのリモート範囲 (Pads Remote Range)」

リモート範囲の開始ノートと終了ノートを設定します。

3) 「ボイシング / テンション / 移調 (Voicings/Tension/Transpose)」

直前に再生したコードパッドのボイシング、テンション、および移調設 定を変更するリモートキーを割り当てます。コンティニュアスコント ローラーを割り当てて、すべてのコードパッドを同時に変更することも できます。

4) 「MIDI 検知 (MIDI Learn)」

「MIDI 検知 (MIDI Learn)」をオンにして、「パッドのリモート範囲 (Pads Remote Range)」や、「ボイシング (Voicings)」、「テンション (Tensions)」、および「移調 (Transpose)」パラメーターに MIDI 入力を割 り当てることができます。

5) 「有効化 (Activate)」

「ボイシング (Voicings)」、「テンション (Tensions)」、および「移調 (Transpose)」パラメーターのリモートキーの割り当てを有効にします。 オフにした場合、「パッドのリモート範囲 (Pads Remote Range)」のリ モートキーの割り当てのみが有効になります。

6) 「コード演奏を保持(Latch Chords)」

オンにすると、再度トリガーするまでコードパッドが再生されます。

補足

トラッククイックコントロールや VST クイックコントロールなど、他のリ モートコントロール機能に割り当て済みの MIDI コントローラーを使用する と、すべての割り当てが解除されます。

関連リンク 17ページの「パッドのリモート範囲」

パッドのリモート範囲

「パッドのリモート範囲 (Pads Remote Range)」は、コードパッドに割り当て られたコードをトリガーするリモートキーの範囲を示します。



初期設定では、「範囲の開始位置 (Range Start)」が「C1」、「範囲の終了位置 (Range End)」が「B1」に設定されています。リモートキーに対応するキー は、コードパッドのゾーンのキーボード上で強調表示されています。MIDI キーボードでこのノート範囲内のキーを押して、コードパッドに割り当てら れたコードをトリガーできます。

デフォルトのリモート割り当て

初期設定では、C1 から B1 の MIDI イベントで、コードパッドに割り当てられ たコードがトリガーされます。リモートコントロールに割り当てられていな いすべてのキー (初期設定では G#2 以上) は、通常の演奏に使用できます。

「リモートコントロール (Remote Control)」タブの下側にある「有効化 (Activate)」をオンにして、以下に示すデフォルトのリモートノートを使用す ると、トリガーしたコードのボイシング、テンション、または移調を変更で きます。

操作	説明	リモートノート
ボイシング:前	直前に再生したコードの前の ボイシングを再生します。	C2
ボイシング:次	直前に再生したコードの次の ボイシングを再生します。	C#2
すべてのコードパッドの ボイシング	ホイール位置によって、すべ てのコードパッドの次に再生 するコードのボイシングが決 まります。	CC#1 モジュレーショ ンホイール
テンション : 減	直前に再生したコードのテン ションを減らして再生しま す。	D2
テンション : 増	直前に再生したコードのテン ションを増やして再生しま す。	D#2
すべてのコードパッドの テンション	すべてのコードパッドの次に 再生するコードのテンション レベルを指定できます。	CC#16
移調:下	直前に再生したコードを再生 して、下に移調します。	E2
移調 : 上	直前に再生したコードを再生 して、上に移調します。	F2
すべてのコードパッドの 移調	ホイール位置によって、すべ てのコードパッドの次に再生 するコードの移調値が決まり ます。ホイールのいちばん上 からいちばん下までが、+/-5 の半音に相当します。	ピッチベンドホイー ル

リモート割り当てはグローバルに保存されます。

補足

コードパッドのリモートキーを放したあとにボイシング、テンション、また は移調のリモートキーを使用した場合、次に再生するコードも影響されます。

パッドのリモート範囲を変更する

パッドのリモート範囲を広げると、より多くのコードパッドをリモートコン トロールできます。通常の演奏に使用する MIDI キーボードのキーを増やした い場合は、パッドのリモート範囲を狭くできます。

手順

 「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」>「リモートコントロール (Remote Control)」を選択し、リモートコントロールの割り当て設定を 開きます。



- 2. 以下のいずれかの操作を行ないます。
 - 「MIDI 検知 (MIDI Learn)」をクリックしてボタンが点灯したら、MIDI キー ボードで、範囲の開始位置と終了位置に割り当てる 2 つのキーを押しま す。
 - 「**範囲の開始位置 (Range Start)**」と「**範囲の終了位置 (Range End)**」 フィールドに新しい値を入力します。

結果

キーボード上のパッドのリモート範囲を示すインジケーターが変化します。

コードパッドの設定 - プレーヤー (Players)

コードパッドの「設定」の「プレーヤー (Players)」タブでは、コードパッド に使用されるボイシングを変更できます。一般的なボイシングが設定された 複数のプレーヤーから選択できます。初期設定では、「ピアノプレーヤー (Piano Player)」がアクティブになっています。

コードパッドのゾーンの左にある「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」をクリックし、「プレーヤー (Players)」タブを開きます。

1	2 3 4	Ð	5				
×	Piano Player 🔶 CO				C4		C6
			Players	Pad Layout	Remote Control		
	Piano Player	Guitar Player	4				
Å	All Options	Rock/Easy Jazz	Pop 1	Pop 2	Altered Jazz	Jazz (Five Sounds)	Custom
		5					
	Plain Chords	Pattern					
, e	C Legato						

- 「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」
 コードパッドの設定を開きます。
- 「レガート (Legato)」
 オンにすると、連続する2つのコードの共通ノートがつながります。

3) 「プレーヤーの選択」

プレーヤーを選択し、コードパッドにそのプレーヤーのボイシングを使用します。

4) 「基本コード / パターン (Plain Chords/Pattern)」

コードのすべてのノートを同時にトリガーするには「基本コード (Plain Chords)」を選択し、また、コードを個々のノートに分割するには「パ ターン (Pattern)」を選択します。

「基本コード (Plain Chords)」モードでは、「レガート (Legato)」をオン にして連続する2つのコードの共通ノートを保持することで、2回トリ ガーしないようにできます。

5) 「プレーヤーの追加」

追加するプレーヤーを選択できるメニューが開きます。また、現在のプレーヤーの名前を変更したり削除したりすることもできます。

プレーヤーとボイシング

インストゥルメントとスタイルのタイプによって、ボイシングライブラリー が異なります。ボイシングによって、コードの再生方法および再生ピッチが 決まります。コードパッドのゾーンでは、ボイシングはプレーヤーとして参 照されます。

コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)

Cubase では、「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」を設定しておくと、コード進行で再生するコードの音域が突然変わることを防げます。

初期設定では、「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」はオンになっており、コードパッドのボイシングは、特定の声部進行規則にしたがって自動的に設定されます。



特定のコードパッドのボイシングを手動で設定して、コードボイシングの予 測変換を無効にする場合は、コードパッドの右端の「ボイシング (Voicing)」 コントロールを使用します。独自のボイシングを割り当てたコードパッドは、 「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」がオフにな り、基準コードの声部進行規則にしたがわなくなります。「コードボイシング の予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」を再度有効にするには、コード パッドを右クリックして、「コードボイシングの予測変換を有効にする (Adaptive Voicing)」をオンにします。

関連リンク 20ページの「プレーヤーとボイシング」

コードパッドのボイシングをロックするには、パッドを右クリックして 「ロック (Lock)」をオンにします。これによって、パッドの編集およびリモー トコントロールによる変更がロックされ、「コードボイシングの予測変換を有 効にする (Adaptive Voicing)」がオフになります。コードパッドのロックを解 除するには、コードパッドを右クリックして、「ロック (Lock)」をオフにしま す。

パターンプレーヤーを使用する

トリガーしたコードの再生方法を、基本コードか、選択パターンにしたがわ せるかを設定できます。パターンプレーヤーでは、コードの構成ノートが1 つずつ順番に再生されます (アルペジオ)。

手順

「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」>「プレーヤー (Players)」
 「パターン (Pattern)」を選択します。



- 2. 以下のいずれかの操作を行ないます。
 - 「**MIDI ループを読み込み(Import MIDI Loop**)」をクリックし、パターンと して使用する MIDI ループを選択します。
 - イベントディスプレイの MIDI パートを「MIDI パートをドロップ (Drop MIDI Part)」フィールドにドラッグします。

補足

ループまたはパートのボイスは、3~5個である必要があります。「MediaBay」 および「メディアラック」では、結果リストの「Voices」コラムに、ボイスの 数が表示されます。

選択したループまたはパートは、コードの再生方法のリファレンスとして使用 されます。「MIDI パートをドロップ (Drop MIDI Part)」フィールドには、選択し たループまたはパートの名前が表示されます。

- 3. 「ベロシティー情報の取得先: (Velocity from:)」フィールドで、ノートの ベロシティー情報の取得先を選択します。
 - 「MIDI キーボード (MIDI Keyboard)」を選択した場合、MIDI キーボードの キーを押す強さで、ベロシティー値が決まります。
 - 「パターン (Sequence)」を選択した場合、パターンとして選択した MIDI ループまたは MIDI パートのベロシティー値が使用されます。

タスク終了後の項目

パターンを他のプロジェクトに使用したい場合、パターンプレーヤーのプリ セットセクションでプリセットとして保存できます。

複数のトラックで異なるプレーヤーを使用する

トラック別に、サウンドの異なる別のプレーヤーを設定できます。これらの トラックを録音可能にしてコードパッドを再生した場合、各トラックでは専 用のプレーヤーが使用されます。

手順

- 「プロジェクト (Project)」>「トラックを追加 (Add Track)」>「インス トゥルメント (Instrument)」を選択します。
- 2. 「インストゥルメントトラックを追加 (Add Instrument Track)」ダイアロ グの「数 (Count)」フィールドにトラックの数を入力し、VST インス トゥルメントを選択します。
- 「トラックを追加 (Add Track)」をクリックします。
 プロジェクトにインストゥルメントトラックが追加されます。
- 4. 「プロジェクト (Project)」>「コードパッド (Chord Pads)」を選択し、 コードパッドのゾーンを表示します。
- 5. コードパッドのゾーンの左にある「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」をクリックし、「プレーヤー (Players)」をクリックします。

		Players	Pad Layout
Piano Player	Guitar Player	Basic Player	-
All Options	Rock/Easy Jazz	Pop 1	Pop 2
Plain Chords	Pattern		
🗙 Legato			

 1つめのインストゥルメントトラックを選択し、VST インストゥルメン トでサウンドを選択して、コードパッドのゾーンでプレーヤーを選択し ます。

たとえば、ピアノサウンドを選択して「**ピアノプレーヤー (Piano Player)**」を割 り当てます。

補足

トラックのプレーヤーを設定する場合、この特定のトラックのみで「録音可能 (Record Enable)」または「モニタリング (Monitor)」がオンになっていることを 確認してください。

 2つめのインストゥルメントトラックを選択し、VST インストゥルメン トでサウンドを選択して、別のプレーヤーを設定します。
 たとえば、ギターサウンドを選択して「ギタープレーヤー (Guitar Player)」を 割り当てます。

- 次のインストゥルメントトラックを選択し、他の2つのトラックと同様 に設定します。
 たとえば、ストリングサウンドを選択して「ベーシックプレーヤー (Basic Player)」を割り当てます。
- 9. すべてのインストゥルメントトラックで、「録音可能 (Record Enable)」 をクリックします。

結果

コードパッドを再生したり、「テンション」および「移調」のリモートコント ロールパラメーターを使用して、各プレーヤーのすべてのコード記号を同時 に変更したりできます。ただし、「ボイシング」を変更した場合は、選択した プレーヤーのみが影響されます。

コードパッドの設定 - パッドレイアウト (Pad Layout)

コードパッドの「設定」の「パッドレイアウト (Pad Layout)」タブでは、 コードパッドのレイアウトを変更できます。初期設定ではキーボードレイア ウトがアクティブですが、必要に応じてグリッドレイアウトに変更できます。 パッドレイアウトを変更すると、リモート設定の調整が必要な場合がありま す。

 コードパッドのゾーンの左にある「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」をクリックし、「パッドレイアウト (Pad Layout)」タブを開 きます。



- 「設定を表示 / 非表示 (Show/Hide Settings)」
 コードパッドの設定を開きます。
- 2) 「キーボード (Keyboard)」

オンにすると、コードパッドがキーボードレイアウトで表示されます。 表示範囲を1オクターブまたは2オクターブのどちらかに設定でき、ま た最初のコードパッドをC、A、またはEのいずれかから選択できます。

3) 「グリッド (Grid)」

オンにすると、コードパッドがグリッドレイアウトで表示されます。最 大で4行×16列を表示できます。

「レイアウト表示」
 アクティブなコードパッドのレイアウトのプレビューが表示されます。

コードパッドのプリセット

コードパッドのプリセットは、新しく作成したコードパッドまたは既存の コードパッドに適用できるテンプレートです。

コードパッドのプリセットには、コードパッドに割り当てられたコードに加 えて、「MediaBay」またはドラッグアンドドロップを使用して読み込んだす べてのパターンデータを含むプレーヤーの設定が含まれます。コードパッド のプリセットを使用すると、コードを簡単に読み込んだり、プレーヤー設定 を再利用したりできます。「コードパッドのプリセット (Chord Pads Presets)」 メニューは、コードパッドのゾーンの左にあります。コードパッドのプリ セットは「MediaBay」で管理され、それぞれに属性を付けて分類できます。

コードパッドのプリセットの保存または読み込みを行なうには、「コードパッドのプリセット (Chord Pads Presets)」>「コードパッドのプリセットを保存 / 読み込み (Save/Load Chord Pads Preset)」を選択します。

コードパッドのプリセットから、プレーヤー設定は読み込まずに、割り当て られたコードのみを読み込むこともできます。これは、現在のプレーヤー設 定を変更せずに、プリセットに保存された特定のコードを使用する場合に便 利です。

コードパッドのプリセットのコードのみを読み込むには、「コードパッドのプリセット (Chord Pads Presets)」>「プリセットからコードを読み込み (Load Chords from Preset)」を選択します。

同様に、コードパッドのプリセットから、プレーヤー設定のみを読み込むこともできます。これは、保存済みの非常に複雑なプレーヤー設定を、現在のコード割り当てを変更せずにコードパッドに再利用する場合に便利です。

 コードパッドのプリセットのプレーヤー設定のみを読み込むには、 「コードパッドのプリセット (Chord Pads Presets)」>「プリセットから プレーヤーを読み込み (Load Players from Preset)」を選択します。

コードパッドのプリセットを保存する

設定済みのコードパッドは、コードパッドのプリセットとして保存できます。

手順

- コードパッドのゾーンの左にある「コードパッドのプリセット (Chord Pads Preset)」>「コードパッドのプリセットを保存 (Save Chord Pads Preset)」を選択します。
- 2. 「新規プリセット (New Preset)」セクションに新しいプリセットの名前 を入力します。

補足

プリセットに属性を定義することもできます。

3. 「OK」をクリックし、プリセットを保存してダイアログを終了します。

コードパッドからイベントを作成する

コードパッドに割り当てられたコードを使用して、プロジェクトウィンドウ にコードイベントまたは MIDI パートを作成できます。

- コードイベントを作成するには、コードトラックにコードパッドをド ラッグアンドドロップします。
- 1小節の長さの MIDI パートを作成するには、MIDI トラックまたはイン ストゥルメントトラックにコードパッドをドラッグアンドドロップしま す。

豊富なソフトウェアシンセサイザー

今年7月に発表されたドラムワークステーション Groove Agent 4 の強力な Acoustic Agent の多くの機能が Groove Agent SE 4 として搭載され、リアルな アコースティックドラムキットベースのコンテンツセットと共に、リズムト ラックの構築に威力を発揮します。ワールドクラスのバーチャルアコース ティックドラマーの演奏を収録し、20のドラムスタイルパターンのほか、グ ループチャンネル、ルーム、オーバーヘッド用の内蔵ミキサーなど、高度な機 能も提供します。Cubase との統合により、すべてのドラムキットの要素はドラ ムエディターにドラムマップとして自動的に割り当てられます。



プラグインマネージャー

新機能のプラグインマネージャーを使用すると、エフェクトやインストゥル メントをグループ化することができます。これにより膨大なプラグインの中 から素速く目的のプラグインを見つけることができ、制作作業の効率向上が 可能となります。

VST Effects	VST Instruments		\$	🗩 🗕 🖌 My Plug-in Collection 🛛 🖿 🗙 🕂 🤊
▲ Name	Vendor	Category	VST Version Instances	Steinberg
Magic AB VST	Sample Magic	Fx	VST 2.4 0	Delay
Mark Studio 1	Markbass	Fx	VST 2.4 0	Distortion
Mark Studio 2	Overloud	Fx	VST 2.4 0	V Dynamics
POD Farm 2	Line 6, Inc.	Fx	VST 2.4 (i38£ 0	Brickwall Limiter
POD Farm Bass Amps	Line 6, Inc.	Fx	VST 2.4 (i38€ 0	DeEsser
POD Farm Delays	Line 6, Inc.	Fx	VST 2.4 (i38E 0	EnvelopeShaper
POD Farm Distortions	Line 6, Inc.	Fx	VST 2.4 (i38£ 0	Expander
POD Farm Dynamics	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (i386 0	Gate
POD Farm Filters	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (i38f 0	Maximizer
POD Farm Guitar Amps	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (i38£ 0	MidiGate
POD Farm Mods	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (138E 0	Morphing Ch Strip [m]
POD Farm Preamps + FO	Line 6, Inc.	Fx	VST 2.4 (i386.0	Morphing Ch Strip [s]
POD Farm Reverbs	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (i386.0	MultibandEnvelopeShaper
POD Farm Tuner	Line 6. Inc.	Fx	VST 2 4 (i38f 0	MultibandExpander
POD Farm Wahs	Line 6. Inc.	Fx	VST 2.4 (i38f 0	Tube Compressor
REV-X Hall	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3.5.0 0	VintageCompressor
REV-X Plate	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3 5 0 0	> EO
REV-X Room	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3.5.0 0	E Filter
REVelation	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3 6 0 0	Mastering
REVerence	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3.6.0 0	Modulation
RoomWorks	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3.6.0 0	Other
RoomWorks SF	Steinberg Media Technologies	ExiReverb	VST 3 6 0 0	Pitch Shift
SPI TwinTube	Plugin Alliance	Ex[Distortion	VST 3.5.0 0	Spatial + Panner
SPL Vitalizer MK2-T	Plugin Alliance	EVIED	VST 3 5 0 0	Surround
SpringAge	Overloud	Ev	VST 2.4 0	Vovenno
TH2	Overloud	Ev	VST 2.4 0	toxengo
Vintage Keyboard EV	Overload	Ev	VST 24 0	
Vintage Keyboard FX	Overloud	Fx	VST 2.4 0	

「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウ

「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウには、使用可能なすべて のオーディオコーデックプラグイン、プログラムプラグイン、プロジェクト プラグインの読み込み / 書き出しプラグイン、および仮想ファイルシステム のプラグインがリストで表示されます。

「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウには、使用可能なすべて の MIDI プラグイン、オーディオコーデックプラグイン、プログラムプラグイ ン、プロジェクト プラグインの読み込み / 書き出しプラグイン、および仮想 ファイルシステムのプラグインがリストで表示されます。

「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウを開くには、「デバイス (Devices)」>「プラグイン情報 (Plug-in Information)」を選択します。

4	Plug-in Information								
ſ	Audio-Codec Plug-ins Program Plug-ins Project Import-Export Plug-ins Virtual File System Plug-ins								
	_								
		Update	J						
1	A	Instances	🛆 Name	Vendor		File			
	\checkmark	-	Arpache 5	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 🔼		
	\checkmark	-	Arpache SX	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 🚺		
	\checkmark	-	Auto LFO	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 🛛		
	\checkmark		Beat Designer	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark		Chorder	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark	-	Compressor	Steinberg M	ledia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark	-	Context Gate	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 🛛		
	\checkmark		Density	Steinberg M	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 📕		
	\checkmark		Micro Tuner	Steinberg M	dedia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark	-	MIDI Control	Steinberg M	dedia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark	-	MIDI Echo	Steinberg M	dedia Technologies	Cubase8.ex	e 🛛		
	\checkmark	1	MIDI Modifiers	Steinberg M	dedia Technologies	Cubase8.ex	e		
	\checkmark	1.1	MIDI Monitor	Steinberg	Aedia Technologies	Cubase8.ex	e 🗸		
	<						>		

м	IIDI Plug-ins	Audio-Codec Plug-ins	Program Plug-ins Pro	oject Import-Export Plug-ins Virtual File Sys	tem Plug-in
Update	e				
tive	Instances	🛆 Name	Vendor	File	
\checkmark	2	Arpache 5	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	1	Arpache SX	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Auto LFO	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Beat Designer	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	1	Chorder	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Compressor	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Context Gate	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Density	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	Micro Tuner	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	MIDI Control	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	-	MIDI Echo	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
\checkmark	5	MIDI Modifiers	Steinberg Media Technologies	Cubase8.exe	
	1				>

MIDI Plug-ins Audio-Codec Plug-ins				Program Plug-ins	Project Import-Export Plug-ins	Virtual File System Plug-ins
ι	Jpdate					
A Ir	istances	🛆 Name	Vendo	r	File	
/	-	Arpache 5	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	<u>^</u>
/	-	Arpache SX	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
/	-	Auto LFO	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Beat Designer	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Chorder	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Compressor	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Context Gate	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Density	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	Micro Tuner	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1		MIDI Control	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1	-	MIDI Echo	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1		MIDI Modifiers	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	
1		MIDI Monitor	Steinbe	rg Media Technologies	Nuendo7.exe	

更新 (Update)

Cubase が、指定のプラグインフォルダーを再スキャンし、プラグイン に関する最新情報を収集します。

以下のコラムがあります。

インスタンス数 (Instance)

現在 Cubase で使用されているプラグインの「同時使用数」が表示されます。

名前 (Name)

プラグインの名前です。

開発元 (Vendor)

プラグインの開発メーカー(開発者)です。

ファイル (File)

拡張子を含むプラグインの名前です。

パス (場所) (Path)

プラグインファイルが存在するフォルダーのパスと名前です。

カテゴリー (Category)

各プラグインのカテゴリーです。

バージョン (Version)

プラグインのバージョンです。

SDK

各プラグインが対応している VST プロトコルのバージョンです。

「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウでプラグインを管理する

プラグインを選択可能にするには、左端の「アクティブ (Active)」コラムのチェックボックスをチェックします。

使用可能になっているプラグインのみがエフェクトセレクターに表示されます。

プラグインの使用場所を確認するには、「インスタンス数 (Instances)」 コラム内をクリックします。

ポップアップが開き、各プラグインの使用場所が表示されます。

補足

左端のコラムにチェックがないプラグインを使用している場合もありま す。

現在リストでは表示不可となっているプラグインを使ったプロジェクト を開いた場合などです。左端のコラムは、単にエフェクトセレクターに おけるプラグインの表示 / 非表示を決定します。

プラグイン情報のファイルを書き出す

アーカイブを目的として、あるいはトラブルに備えるため、プラグイン情報を.XML ファイルとして書き出しできます。

- プラグイン情報のファイルには、インストールされ、有効なプラグインの情報(バージョン、製造元など)が含まれます。
- 書き出された.XML ファイルは、XML 形式対応のエディターで開くこと ができます。

補足

書き出し機能は、プログラムプラグインには使用できません。

手順

- 「プラグイン情報 (Plug-in Information)」ウィンドウで、タブを右クリックして、「書き出し (Export)」を選択します。
 ファイルダイアログが開きます。
- ダイアログで、書き出されるプラグイン情報のファイルの名前と保存先 を指定します。
- 3. 「OK」をクリックして、ファイルを書き出します。

ドック可能なインストゥルメントラックと MediaBay

プロジェクトウインドウ右側に、VST インストゥルメント ラックおよび MediaBay を表示できるようになりました。トラックと重ならずに表示できる ため、MediaBay からのドラッグアンドドロップが効率的に行えます。





. ∎1×I



スタジオクオリティの編集 / ミキシング機能

VCA フェーダー (Cubase Pro 8 のみ)

複数のトラックを一括で管理できる VCA フェーダー機能が搭載されました。 ドラムグループ、ボーカルグループなど、セクションごとの音量管理に非常 に便利です。また、VCA フェーダーにオートメーションを記録すると、コン トロールされる側のフェーダーに記録されているオートメーションとマージ する機能を持っているので、より複雑なオートメーションを実現します。



VCA フェーダーは、「MixConsole」のチャンネルフェーダーグループのリ モートコントロールとして機能します。

VCA は、Voltage-Controlled Amplifier (電圧制御アンプ)の略です。VCA フェーダーは元来ハードウェアミキシングコンソールで使用されていたもの で、複数のミキサーチャンネルのボリュームレベルを1つのフェーダーのみ でコントロールをすることを可能にします。チャンネルフェーダーを VCA フェーダーに割り当てるには、各チャンネルを VCA フェーダーにルーティン グする必要があります。

Cubase の VCA フェーダー機能は、同じ概念に基づき、独自の機能を兼ね備え ています。VCA フェーダーは、リンクされたチャンネルのグループ (リンクグ ループ) に割り当てられます。リンクグループに割り当てた VCA フェーダーで は、そのリンクグループのボリューム、ミュート、ソロ、Listen、モニター、 および録音のパラメーターをコントロールできます。 VCA フェーダーを割り当てると、その VCA フェーダーはリンクグループに含まれます。

重要

VCA フェーダーでリンクグループをコントロールすると、別のリンクグルー プをコントロールできなくなります。VCA フェーダーを別のグループに割り 当てると、VCA フェーダーは前のグループから自動的に削除されます。

VCA フェーダーは、リンクグループにすぐに割り当てずに複数作成できます。

技術的には、VCA フェーダーで dB レベルを動かした場合、リンクグループの チャンネルの元の値に対して新しい値が足し引きされます。

例

リンクグループのチャンネルのレベルが -6dB で、VCA フェーダーが 0 位置に あるとします。VCA フェーダーを +3dB のレベルに動かすと、この値がリン クされたチャンネルのレベルに足されます。その結果、リンクされたチャン ネルのレベルは -3dB になります。

VCA フェーダーの設定

VCA フェーダーチャンネルは、デフォルトのフェーダーチャンネルとは異なります。

VCA フェーダーには、パンナーのかわりに、割り当て先のリンクグループ名 が表示されます。また、VCA フェーダー設定を変更できるポップアップメ ニューを使用できます。



- 1) リンクグループ番号
- 2) リンクグループ名
- 3) VCA フェーダーのポップアップメニュー

- ピークメーター。リンクグループ内のすべてのチャンネルメーターの合計レベルが表示されます。
- 5) フェーダーキャップ

VCA フェーダーのポップアップメニューには、以下の項目があります。

リンクグループ設定を編集 (Edit Link Group Settings)

リンクグループ設定を変更できます。

VCA フェーダーでコントロールするリンクグループ:< リンクグループ名> (VCA Fader Controls Link Group: < リンクグループ名 >)

VCA フェーダーでコントロールするリンクグループが表示されます。 VCA フェーダーを別のリンクグループに割り当てることができます。そ の場合、VCA フェーダーは現在のグループから削除されます。また、 VCA フェーダーの割り当てを一度に削除することもできます。その場合 は、「**なし (None)**」を選択します。いずれの場合も、リンクされたチャ ンネルを元のオートメーションに戻すかどうかを指定する必要がありま す。

VCA とリンクされたチャンネルのオートメーションを結合 (Combine Automation of VCA and Linked Channels)

VCA フェーダーと、「プロジェクト」ウィンドウのリンクされたチャン ネルのオートメーションカーブを結合します。これによって、リンクさ れたチャンネルの元のオートメーションカーブが使用されなくなりま す。「プロジェクト」ウィンドウでは、VCA フェーダーのオートメー ションが静止バリューラインにリセットされます。「MixConsole」では、 VCA フェーダーが0位置にリセットされます。

左右チャンネルをリンク (Linked Channels)

リンクグループでリンクされているチャンネルが表示されます。

VCA フェーダーを作成する

VCA フェーダーの作成には、いくつかの方法があります。

VCA フェーダーは、「MixConsole」および「プロジェクト」ウィンドウに作 成できます。

「MixControl」では、以下の方法で作成できます。

- フェーダーセクションで未割り当ての VCA フェーダーを作成します。作成したフェーダーはフェーダーセクションの右端に追加され、フェーダーキャップは表示されません。この VCA フェーダーはあとでリンクグループに割り当てることができます。「MixConsole」で未割り当てのVCA フェーダーを作成するには、フェーダーセクションで右クリックして、「VCA フェーダーを追加(Add VCA Fader)」を選択します。
- リンクグループの作成時に VCA フェーダーを作成できます。VCA フェー ダーはリンクグループの右に自動的に追加されます。

「プロジェクト」ウィンドウでは、トラックリストに VCA フェーダートラック を作成できます。この VCA フェーダーは、あとで「MixConsole」のリンクグ ループに割り当てることができます。 関連リンク 34 ページの「リンクグループに VCA フェーダーを割り当てる」

リンクグループに VCA フェーダーを割り当てる

チャンネルをリンクさせて VCA フェーダーを割り当てると、リンクグループをコントロールできます。

前提

チャンネルを選択しておきます。

手順

- 「MixConsole」ツールバーで、「リンク (Link)」をクリックします。
 「リンクグループ設定 (Link Group Settings)」ダイアログが開きます。
- 2. 「**名前 (Name)**」フィールド内をクリックして、リンクグループの名前を 入力します。
- 3. 「VCA フェーダーを使用 (Use VCA Fader)」をオンにします。 「ボリューム (Volume)」パラメーターが自動的にオフになります。
- 4. ポップアップメニューから、新しい VCA フェーダーを作成するか、既存の VCA フェーダーを選択するかを指定します。
- 5. 「**OK**」をクリックします。

結果

チャンネルが VCA フェーダーにリンクされます。フェーダーセクションのいちばん上にあるディスプレイラインに、リンクグループの番号と名前が表示されます。VCA フェーダーにもリンクグループ名が表示されます。

補足

- VCA フェーダーを別のリンクグループに割り当てる場合、VCA フェー ダーのポップアップメニューを開き、「VCA フェーダーでコントロール するリンクグループ:<リンクグループ名> (VCA Fader Controls Link Group:<リンクグループ名>)」を選択して、割り当て可能なリンクグ ループのリストから別のグループを選択します。
- VCA フェーダーを素早く追加したい場合、「選択チャンネルに VCA フェーダーを追加… (Add VCA Fader to Selected Channels...)」を選択し ます。これによって、VCA フェーダーがデフォルト名で自動的に作成さ れます。
リンクグループから VCA フェーダーを削除する

リンクグループから VCA フェーダーを削除できます。

前提

削除する VCA フェーダーを選択しておきます。

手順

- 「MixConsole」ツールバーで「リンクグループ設定を編集 (Edit Link Group Settings)」をクリックします。
 「リンクグループ設定 (Link Group Settings)」ダイアログが開きます。
- 2. 「VCAフェーダーを使用 (Use VCA Fader)」をオフにします。 「ボリューム (Volume)」パラメーターが自動的にオンになります。
- 3. 「**OK**」をクリックします。
- リンクグループのチャンネルで、結合されたオートメーションを保持するかどうかを指定します。

結果

VCA フェーダーがリンクグループから削除され、チャンネルのリストから削除されます。

補足

フェーダーセクションの VCA フェーダーは残せます。その場合、VCA フェー ダーのポップアップメニューを開き、「VCA フェーダーでコントロールするリ ンクグループ:<グループ名> (VCA Fader Controls Link Group:<グループ名 >)」を選択して、「なし (None)」を選択します。これによって、VCA フェー ダーの割り当てのみが削除されます。

多段構造の VCA フェーダー

VCA フェーダーで別の VCA フェーダーをコントロールできます。

複数のフェーダーを使用して別々のリンクグループをコントロールしている 場合、もう1つ VCA フェーダーを作成して、それらの VCA フェーダーをコン トロールできます。これによって、複数のリンクグループのボリュームレベ ルを同時にコントロールできます。



ドラムタイプ別に多段になった VCA フェーダー

技術的には、他の VCA フェーダーをコントロールする VCA フェーダーは、す べての VCA フェーダーおよびリンクされたすべてのチャンネルのボリューム レベルに影響を及ぼします。

例

1つの VCA フェーダー (メインフェーダー) で、-10dB に設定された多段の VCA フェーダーをコントロールするとします。多段の VCA フェーダーでは、元々 -3dB レベルで現在は -13dB に設定されたリンクグループチャンネルをコント ロールしています。メインフェーダーのレベルを 0 から +4dB に変更した場 合、コントロール下の VCA フェーダーのレベルは -6dB に設定され、リンクグ ループチャンネルのレベルは -9dB に設定されます。

VCA フェーダーのオートメーション

VCA フェーダーのオートメーションは、リンクグループのオートメーション に影響を及ぼします。

VCA フェーダーを作成すると、「プロジェクト」ウィンドウの VCA フェーダー トラックに静止バリューラインが含まれます。これはオートメーショント ラックのデフォルトで、オートメーションの書き込みを開始すると、オート メーションカーブに変わります。

リンクグループの VCA フェーダーのオートメーションを書き込むと、リンク されたチャンネルのボリュームオートメーションが変化します。これらの影 響には 2 種類あります。

 リンクされたチャンネルにオートメーションがない場合、VCA フェー ダーのオートメーションカーブが、リンクされたチャンネルのオート メーショントラックに自動的に追加されます。リンクされたチャンネル のオートメーショントラックには、VCA フェーダーで適用されたオート メーションが表示されます。 リンクされたチャンネルにボリュームオートメーションがある場合、 VCAフェーダーのオートメーションによって、リンクされたチャンネルの既存のボリュームオートメーションが変更されます。VCAフェーダーのオートメーションとリンクされたチャンネルのオートメーションは結合されます。オートメーショントラックに、元のオートメーションと、 VCAフェーダーとリンクされたチャンネルの結合オートメーションが表示されます。

例

VCA フェーダートラックのオートメーションが、リンクグループのすべての チャンネルに影響を及ぼす例を示します。



リンクされたチャンネルでは、元の静止バリューラインが VCA フェーダート ラックのボリュームレベルによって調節されます。

例

VCA フェーダートラックのオートメーションが、オーディオトラックの既存のボリュームオートメーションに影響を及ぼす例を示します。



オーディオトラックのオートメーション

色が薄い方の静止バリューラインには、書き込まれる前の VCA フェーダー オートメーションが表示されます。





VCA フェーダートラックには、オーディオトラックのオートメーションに影響を及ぼす別のオートメーションカーブがあります。



元のオーディオトラックのオートメーションと、VCA フェーダーとオーディオトラックの結合オートメーション

下側の色が濃い方のオートメーションカーブには、オーディオトラックの元 のオートメーションが表示されます。上側の色が薄い方のオートメーション カーブには、結合されたオートメーションが表示されます。

例

メインの VCA フェーダートラックのオートメーションが、リンクされたチャ ンネルと多段の VCA フェーダーに影響を及ぼす例を示します。



いずれかのトラックのオートメーションカーブを変更した場合、オーディオ トラックに表示された結合オートメーションが常に影響を受けます。

ダイレクトルーティング (Cubase Pro 8 のみ)

トラックの信号を任意のバスに複数ルーティングできるダイレクトルーティング機能を搭載。ルーティングのオン・オフをオートメーションで記録できるので、物理的なアウトプットだけで無く、エフェクトやグループへ部分的にルーティングして複雑なミックスを行うことが可能です。

0	IRECT	DIRECT	O DIRECT
		Stereo Out	Aux Outs
		Bus 2 🕞	
		Aux Outs	

ウインドウ操作性の向上

バージョン8からウインドウの操作性がさらに向上。ワークスペースメ ニューを使えば、作業内容に合わせたウインドウ配置を瞬時に切り替えるこ とができます。また Windows 版では Windows の標準コマンドを使用して最 大化、元に戻す、最小化、並べて表示、切り替えなどの操作が行えるほか、 タスクバーにウインドウの内容をプレビューできます。

トラックリストとインスペクター

トラックリストとインスペクターの視認性を大幅にアップ。トラックコント ロールの設定では、トラックリストに表示される内容や表示位置を細かくカ スタマイズできます。

Inspector Visibility
31 Vox1 🔶 🕑
-0.12
(e) 0.00
 ♦ Male Rock LeadVocals () ♦ Mono 1 ► Vox
TrackVersions 11
Chords
Inserts
Strip
Equalizers
Sends 👤
Direct Routing
Fader
Notepad
Quick Controls

トラックリスト

トラックリストには、プロジェクトで使用されているトラックが表示されま す。トラックを追加して選択すると、そのトラックの名前と、そのトラック タイプに設定されたコントロールが表示されます。



 各トラックタイプに表示されるコントロールを設定するには、トラック リスト内のトラックを右クリックして、「トラックコントロールの設定 (Track Controls Settings)」ダイアログを開きます。

関連リンク

41 ページの「トラックコントロールをカスタマイズする」

トラックコントロールをカスタマイズする

トラックリストで表示するトラックコントロールは、トラックタイプごとに 設定できます。コントロールやコントロールグループの順序を指定して、常 に横に並べて表示することもできます。

「トラックコントロールの設定(Track Controls Settings)」ダイアログを開くには、トラックリスト内のトラックを右クリックして、コンテキストメニューから「トラックコントロールの設定(Track Controls Settings)」を選択するか、トラックリストの右下角にある「トラックコントロールの設定(Open Track Controls Settings Dialog)」をクリックします。

Open Track (Controls Settings Dialo	bg		
¢	Trac	k Controls Settings		×
Video Markers Hidden Controls	Audio MID	I Group/FX/VCA Visible Controls	Folder Width Group	Instrument Chord
Listen Lock Toggle time base between N Freeze		Record Enable Monitor Edit Channel Settings Channel Configuration Read/Write-Enable	1 1 2 2	Move Up Move Down
	<< Remove	Inserts/EQs/Sends Lane Display Type		Group
		Controls Area Preview		Reset
Name • • •	R W -			
Controls Area Width: Track Name Width (global): 	9 ~ 3 ~			
Presets - · ·	₩₽		Арріу	Reset All OK Cancel

トラックタイプ

設定を適用するトラックタイプを選択します。

非表示のコントロール (Hidden Controls)

トラックリストで現在非表示になっているコントロールが表示されま す。

表示するコントロール (Visible Controls)

トラックリストで現在表示されているコントロールが表示されます。

表示幅 (Width)

コラム内をクリックして、トラック名フィールドの最大長さを設定できます。

グループ (Group)

グループ番号が表示されます。

追加 (Add)

非表示のコントロールリスト内の項目を、表示するコントロールリスト に移動します。

削除 (Remove)

表示するコントロールリスト内の項目を、非表示のコントロールリスト に移動します。「ミュート (Mute)」と「ソロ (Solo)」ボタン以外のすべ てのコントロールを削除できます。

上へ移動 / 下へ移動 (Move Up/Move Down)

表示するコントロールリスト内の項目の表示順を変更できます。

グループ (Group)

表示するコントロールリスト内で上下に並んだ2つ以上のコントロール を選択して、グループ化できます。これによって、それらのコントロー ルはトラックリスト内で常に横に並んで表示されます。

グループを解除 (Ungroup)

表示するコントロールリスト内のコントロールグループを解除します。 グループ全体を削除するには、そのグループに属する最初(最上位)の要 素を選択して、「グループを解除(Ungroup)」をクリックします。

リセット (Reset)

選択したトラックタイプのトラックコントロール設定を初期設定に戻し ます。

コントロール領域の設定 (Controls Area Preview)

カスタマイズしたトラックコントロールのプレビューが表示されます。

コントロール領域の表示幅 (Controls Area Width)

選択したトラックタイプのトラックコントロール領域の表示幅を設定し ます。「コントロール領域の設定 (Controls Area Preview)」では、トラッ クコントロール領域は黒い枠で囲まれて表示ます。

プリセット (Presets)

トラックコントロール設定をプリセットとして保存できます。プリセットを呼び出すには、トラックリストの右下角にある「プリセットを切り 替え (Switch Presets)」ボタンをクリックします。選択したプリセットの 名前は、左下角に表示されます。

トラック名の表示幅 (共通) (Track Name Width (global))

すべてのトラックタイプに共通の名前の表示幅を指定します。

適用 (Apply)

設定を適用します。

すべてリセット (Reset All)

すべてのトラックタイプのトラックコントロール設定を初期設定に戻します。

インプレイスレンダリング

インプレイスレンダリングは、オーディオや MIDI トラックを簡単に バウンス する機能です。元のトラックに施されたエフェクトなどをオーディオに含め るのか、トラックに引き継ぐのかを細かく設定することが可能です。



ASIO-Guard 2

ASIO-Guard 2 は、オーディオ処理にドロップアウトが発生しないように効率 よく先読み処理を行って CPU への負荷を軽減する機能です。前バージョンで は未対応だったディスクストリーミングを使用するインストゥルメントやリ アルタイム入力のオーディオにも対応し、CPU 負荷の高いプロジェクトでも リアルタイムで録音およびモニタリングが可能です。

MIDI テンポ検出

これまでオーディオデータにしか適用できなかったテンポ検出機能が MIDI に も対応しました。これによってルバート演奏などで録音した MIDI データをタ イムラインに合わせる作業が格段に向上します。



バージンテリトリー

バージンテリトリー機能を有効にすると、新たに書き込んだオートメーショ ンデータと前後のオートメーションデータとの間に補完データが入力されな くなります。これにより、新たに書き込んだオートメーションデータの開始 点や終止点を自由に移動させながらオートメーションを編集することが可能 です。



チェンネルストリップ EQ の向上

チャンネルストリップの EQ モジュールに、マウスオーバーでゲイン、周波数 およびノートピッチに関する情報を表示する機能を搭載。また、各周波数を Hz だけでなくノートとセント値で設定することが可能です。さらに「PRE」 セクションにあるハイカットとローカットでは、6、12、24、36、48db/Oct のスロープが選択できます。



波形メーター (Cubase Pro 8 のみ)

MixConsole のメーターブリッジに、オーディオトラックの波形をスクロール 表示させる機能を搭載。プロジェクトウインドウを表示させなくてもオー ディオの位置を確認しながらミックス作業を行えます。





充実のエフェクト

新搭載の Quadrafuzz 2、Multiband Comp、Multiband Expander、Multiband Envelope Shaper をはじめ、高音質なリバーブを提供する REVernce および REVelation、トリッキーなサウンドを創出する LoopMash FX な ど、作曲から ミキシング、マスタリングに至るまですべての場面で活用できるエフェクト が満載。さらに Tuner プラグインも刷新され、ストロボモードが装備されま した。



Quadrafuzz v2

Quadrafuzz v2 はドラムやループだけでなく、ボーカルの処理にも使用できる マルチバンドディストーションおよびマルチエフェクト用プラグインです。 最大 4 つの帯域にディストーションをかけることができます。5 つのディス トーションモードと複数のサブモードが用意されています。

	Cubase LE	Cubase Al	Cubase Elements	Cubase Artist	Cubase Pro	Nuendo	NEK
付属	-	-	-	\bigcirc	\bigcirc	-	-



SCENES

最大8つの設定を保存できます。シーンのデフォルト設定がアクティブ な場合、選択されているシーンボタンが黄色に点灯します。デフォルト 設定を変更すると、ボタンは緑色に点灯します。

デフォルト設定を変更すると、ボタンが緑色に点灯し、このシーンの設 定がカスタマイズされていることを示します。



シーンの設定を別のシーンにコピーするには、コピー元のシーンを選択して「COPY」をクリックし、番号の付いたボタンのいずれかをクリックします。

シーンの選択はオートメーション化できます。

周波数帯域エディター

パネルの上半分に表示される周波数帯域エディターでは、周波数帯域の幅と、 出力レベルを設定します。左側にある縦軸のスケールには、各周波数帯域の ゲインレベルが示されます。横軸のスケールには、利用できる周波数範囲が 示されます。

- 周波数帯域の範囲を定義するには、各周波数帯域の端にあるハンドルを 使用します。
- +/-15dBの範囲で周波数帯域の出力レベルを減衰または増幅するには、
 各周波数帯域の上部にあるハンドルを使用します。

全般設定

SB

マルチバンドモードとシングルバンドモードを切り替えます。

Mix

ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

OUT (-24 \sim 24 dB)

出力レベルを設定します。

各帯域の設定

ミュート

各周波数帯域をミュートするには、各セクションの「M」ボタンをオン にします。

周波数帯域のバイパス

各周波数帯域をバイパスするには、各セクションの 🛅 ボタンをオンに します。

周波数帯域をソロにする

各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「**S**」ボタンをオンにします。一度にソロにできるのは1つの帯域だけです。

「IN/OUT」メーター

入出力レベルが表示されます。

GATE

ゲートが有効になるレベルを設定します。設定したスレッショルドを超 えた信号レベルに対してはゲートが開き、設定したスレッショルドより 低い信号レベルに対してはゲートが閉じます。

TAPE

アナログテープマシンで録音する際のサチュレーションと圧縮をシミュレー トします。

DRIVE

テープサチュレーションの量をコントロールします。

Tape Mode Dual

2台のマシンの使用をシミュレートします。

TUBE

アナログチューブを使用したサチュレーションエフェクトをシミュレートし ます。

DRIVE

チューブのサチュレーションの量をコントロールします。

Tube (s)

シミュレートするチューブの数を設定します。

DIST

トラックにディストーションを追加します。

DRIVE

ディストーションの量をコントロールします。

FBK

出力信号の一部をエフェクト入力にフィードバックします。値が大きい ほどディストーションエフェクトが強くなります。

AMP

さまざまな種類のギターアンプをシミュレートします。

DRIVE

アンプのオーバードライブのかかり具合をコントロールします。

アンプの種類

次のギターアンプを選択できます。

- Amp Clean
- Amp Crunch
- Amp Lead

DEC

入力したオーディオ信号がノイジーで歪んだサウンドになります。

DECIMATOR

最終的なビット解像度をコントロールします。解像度を低くすると、 ディストーションエフェクトが強くなります。

Mode

4つの操作モードから1つを選択します。それぞれのモードで異なった サウンドになります。モードの「I」、「III」は過激かつノイジーで、「II」 と「IV」は控えめな効果になります。

S&H

オーディオサンプルがどの程度破壊されるかを設定します。最大値に設 定すると、オリジナルのオーディオ信号の情報はほとんど形を失い、認 識不可能なノイズに変化します。

DELAY

「DELAY」セクションを開くには、「DELAY」ボタンをクリックします。

TIME

テンポ同期がオンの場合、ここでビブラートに同期させるテンポのベー スノート値を設定します (1/1 ~ 1/32 音符、3 連符、付点音符)。

テンポ同期がオフの場合は、「TIME」ノブを使用して、ディレイタイム を自由に設定できます。

SYNC

それぞれのディレイのテンポ同期をオンまたはオフにします。

DUCK

オーディオ信号が存在する場合に、ディレイ信号をどの程度下げるかを 設定します。

Mix

ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

FBK

ディレイの繰り返しの数を設定します。

MODE

オンにすると、ディレイ信号がディストーションユニットに戻され、 ディストーションがかかったフィードバックが生成されます。

補足

「FBK」の値が高く、「DUCK」の値が低い場合、「MODE」をオンにすると望ま しくないノイズが発生することがあります。

スライダー

WIDTH

各帯域のステレオサウンドの広がりを設定します。

OUT

各帯域の出力ゲインを設定します。

PAN

各帯域のステレオ定位を設定します。

Mix

ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

MultibandCompressor

MultibandCompressor は、4つの周波数帯域に信号を分割できます。それぞれの周波数帯域で、レベル、周波数帯域幅、およびコンプレッサー特性を指定できます。



周波数帯域エディター

パネルの上半分に表示される周波数帯域エディターでは、周波数帯域の幅と、 圧縮後のレベルを設定します。左側にある縦軸のスケールには、各周波数帯 域のゲインレベルが示されます。横軸のスケールには、利用できる周波数範 囲が示されます。

- 周波数帯域の範囲を定義するには、各周波数帯域の端にあるハンドルを 使用します。
- 各周波数帯域の圧縮後のゲインを +/-15dBの範囲で減衰または増幅する には、各周波数帯域の上部にあるハンドルを使用します。

live

このボタンをオンにすると、エフェクトの先読み機能が無効になりま す。先読みが有効な場合、より正確な処理が可能になりますが、一定量 のレイテンシーが発生するというデメリットもあります。「live」モード をオンにするとレイテンシーが発生しないため、ライブの処理に適して います。

周波数帯域のバイパス

各周波数帯域をバイパスするには、各セクションの ボタンをオンにします。

周波数帯域をソロにする

各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「**S**」ボタンをオンにします。一度にソロにできるのは1つの帯域だけです。

Output (-24 \sim 24dB)

出力レベルを設定します。

コンプレッサーセクション

ブレイクポイントを移動するか、対応するノブを使用して、「THRESH」と 「RATIO」の値を指定できます。スレッショルドは、直線の対角線からライン がそれる最初のブレイクポイントで表わされます。

Threshold (-60 \sim 0dB)

コンプレッサーが効き始めるレベルを決定します。設定したスレッショ ルドより高いレベルの信号のみが処理されます。

Ratio

設定したスレッショルドを超える信号に対するゲインの減衰量を設定します。たとえば、レシオ 3:1 とは、入力レベルが 3dB 上がるごとに出力レベルが 1dB 上がることを意味します。

Attack (0.1~100 ミリ秒)

設定したスレッショルドを超えた信号に対してコンプレッサーが反応す る速さを決定します。アタックタイムが長いと、信号の最初の部分で、 処理されずに通過する信号の量が多くなります。

Release (10~1000 ミリ秒または「Auto」モード)

信号がスレッショルドより下がった場合に、ゲインが元のレベルに戻る までにかかる時間を設定します。「Auto」ボタンをオンにすると、プラ グインによってオーディオ素材に応じた最適なリリース設定が検出され ます。

サイドチェーンセクション

サイドチェーンセクションを開くには、プラグインウィンドウ左下の「**SC**」 ボタンをクリックします。

重要

帯域に対してサイドチェーン機能を使用するには、プラグイン全体のサイド チェーンを有効にしておく必要があります。



周波数スイッチ

「SIDE CH」ボタンをオンにした場合に、サイドチェーンフィルターの周 波数を設定します。

Q-Factor

「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの幅またはレゾナ ンスを設定します。

side chain

内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。サイドチェーンフィ ルターを有効にすると、設定したフィルターパラメーターに従って入力 信号の波形を操作できます。内部サイドチェーンは、Gateの動作をカス タマイズするのに役立ちます。

SIDE CH

内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。有効にすると、設定 したフィルターパラメーターに従ってサイドチェーン信号の波形を操作 できます。内部サイドチェーンは、コンプレッサーの動作をカスタマイ ズするのに役立ちます。

Monitor

フィルタリングした信号をモニタリングできます。

MultibandEnvelopeShaper

このプラグインは、4つの周波数帯域に信号を分割できます。各帯域のオー ディオ素材のアタックおよびリリース部分のゲインを減衰または増幅できま す。



周波数帯域エディター

パネルの上半分に表示される周波数帯域エディターでは、周波数帯域の幅と レベルを設定します。左側にある縦軸のスケールには、各周波数帯域のゲイ ンレベルが示されます。横軸のスケールには、利用できる周波数範囲が示さ れます。

- 周波数帯域の範囲を定義するには、各周波数帯域の端にあるハンドルを 使用します。
- 周波数帯域のゲインを減衰または増幅するには、各周波数帯域の上部に あるハンドルを使用します。

live

このボタンをオンにすると、エフェクトの先読み機能が無効になりま す。先読みが有効な場合、より正確な処理が可能になりますが、一定量 のレイテンシーが発生するというデメリットもあります。「live」モード をオンにするとレイテンシーが発生しないため、ライブの処理に適して います。

周波数帯域のバイパス

各周波数帯域をバイパスするには、各セクションの **一** ボタンをオンにします。

周波数帯域をソロにする

各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「**S**」ボタンをオンにします。一度にソロにできるのは1つの帯域だけです。

Output (-24 \sim 24dB)

出力レベルを設定します。

シェイパーセクション

ブレイクポイントを移動するか、対応するノブを使用して、「ATTACK」、 「LENGTH」、および「RELEASE」の値を指定できます。ゲインを増幅する場合 はレベルに注意してください。また、出力レベルを減衰してクリッピングを 防ぐことができます。

Attack (-20 \sim 20 dB)

信号のアタック部のゲインを設定します。

Length (5~200 ミリ秒)

アタック部分の長さを設定します。

Release (-20 \sim 20 dB)

信号のリリース部のゲインを設定します。

SENSITIVITY (-40 \sim -10dB)

検出の感度を設定します。

Output

出力レベルを設定します。

MultibandExpander

このプラグインは、4つの周波数帯域に信号を分割できます。各帯域で設定したスレッショルドより低い信号の出力レベルを、入力レベルに対して相対的に減衰できます。ダイナミックレンジを広げたり、曲の静かな部分でノイズを下げたりするのに便利です。



周波数帯域エディター

パネルの上半分に表示される周波数帯域エディターでは、周波数帯域の幅と、 拡張後のレベルを設定します。左側にある縦軸のスケールには、各周波数帯 域のゲインレベルが示されます。横軸のスケールには、利用できる周波数範 囲が示されます。

- 各周波数帯域の範囲を定義するには、端にあるハンドルを使用します。
- 各周波数帯域の拡張後のゲインを減衰または増幅するには、各周波数帯 域の上部にあるハンドルを使用します。

live

このボタンをオンにすると、エフェクトの先読み機能が無効になりま す。先読みが有効な場合、より正確な処理が可能になりますが、一定量 のレイテンシーが発生するというデメリットもあります。「live」モード をオンにするとレイテンシーが発生しないため、ライブの処理に適して います。

周波数帯域のバイパス

各周波数帯域をバイパスするには、各セクションの **一** ボタンをオンにします。

周波数帯域をソロにする

各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「**S**」ボタンをオンにします。一度にソロにできるのは1つの帯域だけです。

Output (-24 \sim 24dB)

出力レベルを設定します。

エクスパンダーセクション

ブレイクポイントを移動するか、対応するノブを使用して、「THRESH」と 「RATIO」の値を指定できます。直線の対角線からラインがそれる最初のブレ イクポイントが、スレッショルドポイントになります。

Threshold (-60 \sim 0dB)

エキスパンダーが効き始めるレベルを決定します。設定したスレッショ ルドより低いレベルの信号のみが処理されます。

Ratio

スレッショルドより低い信号に対して適用するゲインの増幅量を設定し ます。

MAX RED

設定したスレッショルドを信号が下回った場合に、レベルを最大でどれ だけ減衰するかを設定します。

Fall (0.1 ~ 100 ミリ秒)

設定したスレッショルドより低い信号に対してエクスパンダーが反応す る速さを決定します。この時間が長いと、信号の最初の部分で、処理さ れずに通過する信号の量が多くなります。

Hold (0~2000 ミリ秒)

信号がスレッショルドより低くなったあと、信号に拡張エフェクトをかけ続ける時間を設定します。

Rise (10~1000 ミリ秒または「Auto」モード)

信号がスレッショルドを超えた場合に、ゲインが元のレベルに戻るまで にかかる時間を設定します。「Auto」ボタンをオンにすると、プラグイ ンによってオーディオ素材に応じた最適な設定が検出されます。

Output

出力レベルを設定します。

サイドチェーンセクション



周波数スイッチ

「SIDE CH」ボタンをオンにした場合に、サイドチェーンフィルターの周 波数を設定します。

Q-Factor

「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの幅またはレゾナ ンスを設定します。

side chain

内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。サイドチェーンフィルターを有効にすると、設定したフィルターパラメーターに従って入力 信号の波形を操作できます。内部サイドチェーンは、Gateの動作をカス タマイズするのに役立ちます。

SIDE CH

内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。有効にすると、設定 したフィルターパラメーターに従ってサイドチェーン信号の波形を操作 できます。サイドチェーンは、MultibandExpanderの動作をカスタマイ ズするのに役立ちます。

Monitor

フィルタリングした信号をモニタリングできます。

VST Bass Amp

ギタリスト用の強力なエフェクターである VST Amp Rack に加え、ベースアン プおよびエフェクターをシミュレートした VST Bass Amp を新搭載。VST Amp Rack 同様にペダルエフェクト、アンプの種類、キャビネット、マイクセッ ティングなどを自由に設定でき、スタジオレコーディングクオリティのベー スサウンドを得ることができます。



VST Bass Amp はベースアンプシミュレーターです。さまざまなアンプとス ピーカーキャビネットを選択でき、ストンプボックスエフェクトと組み合わ せできます。

	Cubase LE	Cubase Al	Cubase Elements	Cubase Artist	Cubase Pro	Nuendo	NEK
付属	-	-	-	\bigcirc	\bigcirc	-	-



プラグインパネル上部の各ボタンを押すと、プラグインパネルのディスプレ イセクションに異なるページ (「Pre-Effects」、「Amplifiers」、「Cabinets」、 「Post-Effects」、「Microphones」、「Configuration」、「Master」) が表示されま す。

これらのボタンは、シグナルチェーンの各要素の位置に合わせて配置されています。

ディスプレイセクションの下には、選択したベースアンプが表示されます。 ベースアンプ下部の色とテクスチャーにより選択したキャビネットが区別されます。

Pre-Effects/Post-Effects

「Pre-Effects」ページと「Post-Effects」ページでは、最大6個の一般的なベースエフェクトを選択できます。どちらのページも使用できるエフェクトは同じで、違いはシグナルチェーン内の位置だけです(ベースアンプの前か後か)。 それぞれのページでは、どのエフェクトも1回だけ使用できます。

それぞれのエフェクトには、ストンプボックスエフェクトの「**オン / オフ**」 ボタンと各種パラメーターがあります。

Wah Wah

「ペダル」-フィルター周波数の振り幅を設定します。

Envelope Filter

「RANGE」- 周波数範囲を設定します。

「Q-FACTOR」-エンベロープフィルターエフェクトの強さを設定します。

「SENSITIVITY」-インストゥルメントのレベルに対してエフェクトが反応 する感度を設定します。

「ATTACK」-入力信号に対してエフェクトが反応する早さを設定します。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

「TYPE」- フィルタータイプを設定します。

「RELEASE」-入力信号の停止後にエフェクトが消える早さを設定します。

Volume

「ペダル」-エフェクトを通過する信号のレベルを設定します。

Compressor

「INTENSITY」-入力信号をどの程度圧縮するかを設定します。

Compressor MB

「LO INTENSITY」- 低域のコンプレッサーエフェクトを設定します。ノブの右上の LED をクリックして、「Auto Makeup Mode」のオン / オフを切り替えます。

「HI INTENSITY」- 高域のコンプレッサーエフェクトを設定します。ノブ の右上の LED をクリックして、「Auto Makeup Mode」のオン / オフを切 り替えます。

「CROSSOVER」-低域と高域の間のクロスオーバー周波数を設定します。

「OUTPUT」-出力レベルを設定します。

Limiter

「THRESHOLD」-最大出力レベルを設定します。設定したスレッショルドより高いレベルの信号はカットされます。

「RELEASE」-ゲインが元のレベルに戻るまでの時間を設定します。

Maximizer

「AMOUNT」-信号のラウドネスを設定します。

Chorus

「RATE」- スイープレートを設定できます。このパラメーターはプロジェ クトテンポと同期できます。

「WIDTH」-コーラス効果の深さを設定します。値が高いほど効果も大きくなります。

「TONE」- 低域を減衰できます。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

Phaser

「RATE」- スイープレートを設定できます。このパラメーターはプロジェ クトテンポと同期できます。

「WIDTH」-HiとLoのモジュレーションエフェクトの幅を調節します。

「TONE」- 低域を減衰できます。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

Flanger

「RATE」- スイープレートを設定できます。このパラメーターはプロジェ クトテンポと同期できます。

「FEEDBACK」-フランジャーエフェクトの特性を決定します。設定値を 高くすると、より金属的に響くスイープを作り出します。

「TONE」- 低域を減衰できます。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

DI Driver

「LEVEL」-出力レベルを設定します。

「BLEND」-通常の回路とチューブエミュレーション回路を混ぜ合わせま す。「BLEND」を0にすると、「DRIVE」と「PRESENCE」は無効になりま す。

「BASS」-低域を増幅または減衰します。

「TREBLE」- 高域を増幅または減衰します。

「PRESENCE」- 高次の倍音とアタックを増幅または減衰します。

「DRIVE」- ゲインとオーバードライブを設定します。

Enhancer

「ENHANCE」- クラシックなエンハンサーエフェクトをシミュレートします。

「TONE」- 低域を減衰できます。

Octaver

「DIRECT」- 元の信号のレベルを調節します。値を0にすると、生成された移調信号だけが聴こえます。この値を上げるほど、元の信号の聴こえる量が増えます。

「OCTAVE 1」-1 オクターブ下で生成された信号のレベルを設定します。 0 に設定すると音声はミュートされます。

「TONE」-生成する信号のサウンド特性を変更します。

Delay

「DELAY」- ミリ秒単位でディレイタイムを設定します。このパラメーターはプロジェクトテンポと同期できます。

「FEEDBACK」-高い値を設定するほどディレイの反復回数が多くなります。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

Tape Ducking Delay

「DELAY」- 「DELAY」パラメーターはミリ秒単位でディレイタイムを設 定します。

「FEEDBACK」-高い値を設定するほどディレイの反復回数が多くなります。

「DUCK」-自動ミックスパラメーターのような働きをします。入力信号の レベルが高いと、エフェクト音の割合が下がるか、ダッキングします。 入力信号のレベルが低いと、エフェクト音の割合を上げます。この結 果、音量が高い部分や演奏が激しい部分では、あまりディレイがかから ないようになります。

「TONE」- 低域を減衰できます。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

Overdrive

「DRIVE」- Overdrive は真空管アンプのようなオーバードライブエフェクトをかけます。この値が高いほど、エフェクトの出力信号に加えられる 倍音効果が大きくなります。

「TONE」-追加した倍音のフィルターエフェクトとして機能します。

「LEVEL」-出力レベルを調節します。

Magneto II

「DRIVE」- テープサチュレーションの量をコントロールします。

「LOW/HI」-テープエフェクトを適用するスペクトラム帯域の周波数範囲を設定します。

「HF-Adjust」- 高域のサチュレーション信号の量を設定します。

Gate

「THRESHOLD」-ゲートが有効になるレベルを設定します。設定したスレッショルドを超えた信号レベルに対してはゲートが開き、設定したスレッショルドより低い信号レベルに対してはゲートが閉じます。

「RELEASE」-ゲートが閉まったあとの時間を設定します。

Equalizer

「LOW」-受信する信号の低域部分のレベルを変更します。

「MIDDLE」-受信する信号の中域部分のレベルを変更します。

「HIGH」-受信する信号の高域部分のレベルを変更します。

Graphical EQ

「ディスプレイ」- 各周波数帯域のレベルを設定する8つのスライダーで 構成されています。周波数特性カーブを描くには、マウスでクリックし てドラッグします。

「**スライダーリセット**」-スライダーの中央右端に配置されています。す べての値を 0dB にします。

「出力スライダー」-周波数特性をコントロールできます。

Reverb

「TYPE」- コンボリューション演算を使用したリバーブエフェクトです。 このパラメーターでは、リバーブタイプを切り替えられます(「Studio」、 「Hall」、「Plate」、「Room」)。

「MIX」-ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。

シンクモード

一部のパラメーターはホストアプリケーションのテンポと同期できます。

このようなパラメーターの名前は、下線付きで表示されます。ノブをクリックすると、テンポ同期のオン/オフが切り替わります。シンクモードがオンの場合、ノブの右上の LED が点灯します。この場合、コントロール上部のポップアップメニューからテンポ同期のベースノート値を選択できます。



エフェクトの使用

- 新しいエフェクトを挿入するには、空のプラグインスロット上、または 使用中のエフェクトスロットの前後いずれかの矢印の上にマウスポイン ターを置くと表示される、「+」ボタンをクリックします。
- エフェクトスロットからエフェクトを削除するには、エフェクト名をク リックしてポップアップメニューで「None」を選択します。
- チェーン内のエフェクトの順序を変更するには、エフェクトをクリック して別の場所にドラッグします。
- エフェクトをオンまたはオフにするには、エフェクト名の下のペダル状のボタンをクリックします。エフェクトがオンの場合、ボタンの横の LED が点灯します。

補足

- プリエフェクトおよびポストエフェクトはトラック構成に応じてモノラ ルまたはステレオにできます。
- クイックコントロールを使用すると、VST Bass Amp エフェクトを制御す るフットコントローラーなど、外部 MIDI デバイスを設定できます。ク イックコントロールの詳細については、オペレーションマニュアルを参 照してください。

Amplifiers

「Amplifiers」ページで利用できるアンプは、実際のアンプをモデルに、その 特性を再現しています。それぞれのアンプは、ゲイン、イコライザー、マス ターボリュームなど、ベースの録音でよく使う設定を備えています。サウン ド関連のパラメーター (「BASS」、「LOW MID」、「HIGH MID」、「TREBLE」)は、 そのアンプの特性とサウンド全体に大きく影響します。「Shape 1」と 「Shape 2」には、あらかじめ定義されたトーンシェイプが用意されています。

ValveAmp300

70年代に使用されていた有名な真空管アンプで、ロックの演奏スタイル に適しています。

GreenT

80 年代に使用されていたクラシックアンプで、ファンクやロックの演奏 スタイルに適しています。

Greyhound

うなるような特徴的な音が有名なアンプで、さまざまな演奏スタイルに 使用できます。

Paradise

90年代に使用されていたアンプで、ハイファイのようなクリアなトーンを持ち、さまざまな演奏スタイルに適します。

iTech

一般的なサウンドを持つ近代的なアンプです。

Tweed

50年代のクラシックなビンテージアンプで、独特な明るいトーンが特徴 です。元々はベーシスト向けに作られたものですが、多くのギタリスト も利用しています。

モデルを切り替えても各アンプの設定は保持されますが、VST Bass AMP を閉 じると設定は失われます。プラグインを再読み込したときに同じ設定を使用 するには、プリセットを設定する必要があります。

「アンプの選択と解除」

「Amplifiers」ページでアンプを切り替えるには、使用するモデルをクリック します。キャビネットとエフェクトだけを使用するには、「No Amplifier」を 選択します。

補足

アンプをスクロールするには、アンプパネルにポインターを合わせてマウス ホイールを動かします。

Cabinets

「Cabinets」ページで利用できるキャビネットは、実際のコンボタイプのアン プまたはスピーカーをシミュレートしています。それぞれのアンプに対して、 対応するキャビネットタイプを使用できます。ただし、別々のアンプとキャ ビネットを組み合わせることもできます。

以下のキャビネットがあります。

4x10"

- 10"スピーカーは、「スラップ」奏法や通常の演奏スタイルに適した力強 いクリアなサウンドを生み出します。
- 10" スピーカーのサウンドは、15" スピーカーよりもクリアでパンチが効いています。

8x10″

4x10"と同じですが、スピーカーの数が倍になります。

4x12″

柔らかく豊かなサウンドを生み出す 12" スピーカーは、10" スピーカー と 15" スピーカーの中間的存在です。

1x15″

15"スピーカーは他のキャビネットよりも低域に強く、ロックやビン テージ志向の演奏スタイルに適しています。

「キャビネットの選択と解除」

 「Cabinets」ページでキャビネットを切り替えるには、使用するモデル をクリックします。アンプとエフェクトだけを使用するには、「No Cabinet」を選択します。 「Link Amplifier & Cabinet Choice」を選択すると、選択されたアンプモ デルに応じたキャビネットが自動的に選択されます。

Microphones

「Microphones」ページでは、さまざまなマイクタイプを選択できます。

57

カーディオイドピックアップパターンを持つダイナミックマイクです。

121

8の字パターンを持つリボンマイクです。

409

スーパーカーディオイドピックアップパターンを持つダイナミックマイ クです。

421

カーディオイドポーラパターンを持つダイナミックマイクです。

545

フィードバックを最小限に抑えるカーディオイドパターンを持つダイナ ミックマイクです。

i5

カーディオイドピックアップパターンを持つダイナミックマイクです。

30

無指向性ポーラーパターンを持つリファレンス測定用マイクです。

87

無指向性パターンを持つコンデンサーマイクです。

さまざまなマイク位置を選択できます。位置は、2つの異なるアングル(軸上と軸外)とキャビネットからの3種類の異なる距離を組み合わせて選択します。

2種類のマイク特性をクロスフェードさせることもできます。

- いずれかのマイクタイプを選択したり2種類のマイクを組み合わせたり するには、2つのマイクの間にある「MIX」コントロールを回します。
- マイクの位置を選択するには、キャビネットの前の対応するボールをク リックします。選択した位置は赤く表示されます。
- 「ライン」と「マイク」の間の比率を設定するには、キャビネットの左の「MIX」コントロールを回します。

補足

マイクをスクロールするには、マイクにポインターを合わせてマウスホイー ルを動かします。

Master

「Master」ページでは、サウンドを微調整できます。

入出力レベルメーター

マスターセクションの左右の入出力レベルメーターには、オーディオの 信号レベルが表示されます。入力メーターに表示される長方形は、最適 な入力レベル範囲を示します。他のすべての表示では、上部左右に表示 される 2 つの LED によって入出力レベルが示されます。

「マスターコントロールの使用」

- イコライザーのオン / オフを切り替えるには、ペダル状の「オン / オフ」 ボタンをクリックします。イコライザーがオンの場合、ボタンの横の LED が点灯します。
- 各イコライザーバンドのオン / オフを切り替えるには、それぞれ対応する「GAIN」ノブをクリックします。バンドがオンの場合、「GAIN」ノブの左の LED が点灯します。
- ギターの弦をチューニングするには、ペダル状の「オン / オフ」ボタン をクリックして「チューナー」をオンにし、弦を鳴らします。ピッチ表 示が正しく、デジタル表示の下の LED の列が緑色の場合、弦は正しく チューニングされています。

ピッチが低すぎると、左側に赤い LED が点灯します。ピッチが高すぎる と、右側に赤い LED が点灯します。点灯する LED が多いほどピッチがず れています。

- プラグインの出力信号をミュートするには、ペダル状の「マスター」ボタンをクリックします。出力をミュートすると、LEDは点灯しません。この機能を使えば、たとえば音を出さずにギターをチューニングできます。
- 出力信号のボリュームを変更するには、「Master」ページの「LEVEL」コントロールを使用します。

補足

マスター EQ はキャビネットを選択した場合のみ機能します。

Configuration

「Configuration」ページでは、VST Bass Amp をステレオとモノラルどちらの モードで使用するかを指定できます。

- フルステレオモードでプリエフェクト、アンプ、およびキャビネットを 処理するには、プラグインをステレオトラックに追加し、「Stereo」ボ タンをオンにしてください。
- モノラルモードで使用するには、プラグインがモノラルトラックに挿入 されていることを確認して「Mono」ボタンをオンにします。

補足

ステレオモードでは、エフェクトの処理の CPU 負荷が高くなります。処理能 力を節約するには、ステレオトラック上でモノラル構成を使用してください。

表示設定

デフォルト表示と省略表示の2種類から選択できます。省略表示では、使用 する画面領域が少なくなります。

デフォルト表示では、プラグインパネル上部のボタンを使用して、アンプの コントロールノブの上の部分に対応するページを表示できます。両端または 角をクリックしてドラッグすると、プラグインパネルの水平方向のサイズを 変更できます。

省略表示では、ディスプレイセクションは表示されません。マウスホイール を使用して、アンプ設定を変更したりアンプやキャビネットを切り替えでき ます。

「スマートコントロールの使用」

スマートコントロールは、プラグインパネル上にマウスポインターを動かす とプラグインの枠に表示されます。

「デフォルト表示と省略表示の切り替え」

 表示方法を切り替えるには、プラグインの枠の上部中央にある上下矢印 ボタン (「Show/Hide Extended Display」)をクリックします。



「省略表示でのアンプとキャビネットの選択変更」

省略表示では、プラグインの枠の一番下にあるスマートコントロールを使用 すると、別のアンプおよびキャビネットのモデルを選択できます。

 別のアンプまたはキャビネットを選択するには、名前をクリックして、 ポップアップメニューで別のモデルを選択します。
٠

アンプとキャビネットの組み合わせをロックするには、「Link/Unlink Amplifier & Cabinet Choice」ボタンをオンにします。これで、別のアン プモデルを選択すると、対応するキャビネットが選択されます。ただ し、別のキャビネットモデルを選択するとロックはオフになります。



「エフェクト設定のプレビュー」

どちらの表示方法の場合も、対応するページで選択されているプリエフェクトとポストエフェクトをプレビューできます。

プラグインの枠の左下の「Show Pre-Effects」または右下の「Show Post-Effects」ボタンをクリックして、そのまま保持します。

